

Email-Einstellungen für Outlook und Co. – als IMAP

Tragen Sie die Angaben in Ihrem Email-Programm ein, wie unten dargestellt. Die Email-Adresse, den Posteingangsserver, den Postausgangsserver sowie das Passwort haben Sie von uns erhalten.

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Agentur Roth
E-Mail-Adresse: info@agenturroth.ch

Serverinformationen
Kontotyp: IMAP
Posteingangsserver: Posteingangsserver
Postausgangsserver (SMTP): Postausgangsserver

Anmeldeinformationen
Benutzername: info@agenturroth.ch
Kennwort: PASSWORT
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Folgende Einstellungen müssen Sie in den erweiterten Einstellungen unter **Postausgangsserver** vornehmen:

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:


Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

Folgende Einstellungen müssen Sie in den erweiterten Einstellungen unter **Erweitert** vornehmen:



Für das Hosting verwenden Sie bitte die folgenden Erweiterten Einstellungen: **Posteingangsserver (IMAP): 993 / SSL** – **Postausgangsserver (SMTP): 465 / SSL**

Einstellungen für mobile Geräte (iOS iPhone, iPad)

1. Wählen Sie die APP „**Einstellungen**“
2. Weiter zu „**Mail, Kontakte, Kalender**“
3. Wählen Sie „**Account hinzufügen**“
4. Wählen Sie „**Andere**“
5. Wählen Sie „**Mail-Account hinzufügen**“
6. Tragen Sie den „**Namen**“, die „**Email-Adresse**“, das „**Kennwort**“ sowie die „**Beschreibung**“ ein – **WEITER**
7. Entscheiden Sie sich jetzt, ob Sie die Emails als **IMAP** oder **POP** empfangen möchten (durch markieren der Auswahl)
8. Tragen Sie unter SERVER FÜR EINTREFFENDE EMAILS – Hostname das folgende ein: **den von uns mitgeteilten Posteingangsserver**
9. Tragen Sie unter SERVER FÜR EINTREFFENDE EMAILS – Benutzername Ihre **Email-Adresse** ein

10. Tragen Sie unter SERVER FÜR EINTREFFENDE EMAILS – Passwort das Passwort ein, welches Sie von uns erhalten haben
11. Tragen Sie unter SERVER FÜR AUSGEHENDE EMAILS – Hostname das folgende ein: **den von uns mitgeteilten Postausgangsserver**
12. Tragen Sie unter SERVER FÜR AUSGEHENDE EMAILS – Benutzername Ihre **Email-Adresse** ein
13. Tragen Sie unter SERVER FÜR AUSGEHENDE EMAILS – Passwort das Passwort ein, welches Sie von uns erhalten haben
14. Gehen Sie oben rechts auf WEITER
15. Jetzt werden von iOS die eingegebenen Daten überprüft. Falls alles korrekt eingetragen wurde, erscheinen jeweils grüne Hacken bei den verschiedenen Eingabefeldern. Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, dann kontrollieren Sie nochmals die eingetragenen Angaben.

Sollten Sie trotz diesen Angaben nicht weiter kommen, dann installieren Sie bitte das TeamViewer-Modul „Für spontanen Support ohne Installation“ auf Ihrem Rechner.